

Checklista för att avaktivera koppling till kortterminal

Efterregistrering av kortköp utan att det registreras i terminalen

Om du vill registrera kortköp utan att dra pengar från kundens kort, måste du avaktivera kortterminalen medan du gör dessa efterregistreringar.

Avaktivera kortterminal

1. Öppna i EuroShop menyn Arkiv > Allmänna inställningar. Välj sedan fliken EXTRA FUNKTIONER.

2. Klicka på ÄNDRA i den blå toppmenyn. Klicka sedan i rutan framför AKTIVERA INTEGRERAD KREDITKORTSFUNKTION så bocken i rutan försvinner. Tryck OK i den blå toppmenyn.

The screenshot shows the 'Extra funktioner' settings page in EuroShop. At the top, there is a blue menu bar with buttons: OK, Avbryt, Ändra, Ny, Radera, and Stäng. Below this is a navigation bar with tabs: Allmänna inställningar, Företag / Kassa, Brev, Lokala inställningar, Extra funktioner (highlighted with a red box), Rabattgrupper, and Betalsätt. The main content area is divided into several sections:

- EuroShop KASSA:** Includes 'Aktivera kunddisplay', 'Aktivera integrerad kreditkortsfunktion' (checked), 'Elektronisk väg' (COM-1, COM-2, COM-3), 'Aktivera funktion för tillgodohavande/bengar tillbaka', and 'Aktivera funktion för totalrabatt i kr'.
- Elektronisk väg:** Includes 'Aktivera elektronisk väg' and 'Aktivera funktion för tillgodohavande/bengar tillbaka'.
- Integrations:** Includes 'Fakturabetalning i kassa', 'Räntefakturer', 'Tinga kassapersonal', 'Amvänd Omnilog Integration', 'Aktivera integration med CashGuard', and 'Aktivera export från försäljning'.
- EuroShop BAS:** A list of various system integrations, including 'Aktivera koppling till internetbutik', 'Aktivera Central', 'Aktivera Månadsrapport', 'Aktivera Artikelpaket', 'Aktivera Säkerhetspaket', 'Aktivera Service', 'Aktivera Kundklubb', 'Aktivera Branschpaket Skivhandel', 'Aktivera Branschpaket Vitvaror', 'Aktivera Antikvariat', 'Aktivera Enhetsövergripande försäljning', 'Aktivera Offert', 'Aktivera Massändring', 'Aktivera Spår-hantering', 'Aktivera Lönsamhetskalkyl', 'Aktivera Artikel-bokning', 'Aktivera Provisions försäljning', 'Aktivera Säkerhetsdagsavslut', 'Aktivera användarättigheter', 'Aktivera presentkortshantering', 'Aktivera utökade ekonomifunktioner', 'Aktivera Bärbart-modul', 'Aktivera varuingång med serie-nr', 'Aktivera integration med S-Reg', 'Aktivera VMB', 'Aktivera Huvudartikel', 'Aktivera Valutaförsäljning', and 'Aktivera rabattsystem'.

3. Tryck OK fönstret DU MÅSTE STARTA OM EUROSHOP.

4. Starta om EuroShop.

5. Registrera dina kortköp i kassan. Du kan välja betalsättet KORT trots att kopplingen till kortterminal är avstängd. Dock kommer INTE kortterminalen att aktiveras och INGA pengar dras från kund innan den är aktiverad igen.

6. När du är klar skall du åter aktivera terminalkopplingen. Gör på samma sätt som i punkt-2 men kryssa istället i rutan framför AKTIVERA INTEGRERAD KREDITKORTSFUNKTION med bocken.